

Um die Verwaltung des Schultablets Ihres Kindes zu starten, tippen Sie auf das gewünschte Gerät aus der Übersicht.

Registerkarte "Erlaubte Apps"

Durch das Schieben der Schalter haben Sie die Möglichkeit bestimmte Kategorien sofort auszublenden.

> App-Sperre aktivieren

Enaunte Apps	Geräteregeln	Gerät
	App-Sperre aktivieren	
	Gerätefunktionen einschränken	
RLAURTE APP-KATEGOR	IFN	
Soziale Medier	n	ſ
3 Spiele		Č
Unterbaltung		C
office that can g		

Diese Funktion erlaubt es Ihnen nur bestimmte Apps anzeigen zu lassen. Der Rest wird ausgeblendet.



Wählen Sie aus der Liste (durch Wischen nach unten und Antippen) die Apps aus, die angezeigt werden dürfen.

Stellen Sie nun die Zeit ein, wie lange die gewählten Apps angezeigt werden sollen. Anschließend tippen Sie auf **Fertig**.

Test-Schuele	er	
Erlaubte Apps	Geräteregeln	Gerät
	Erlaubte Apps ändern	
	App-Sperre deaktivieren	
Die App-Sperre wird automatisch-	deaktiviert nach: 00:28:51	\
FRI AUBTE APPS		
IServ		
Rechnen 3		
ZebraDeutsch4		

Es werden jetzt nur die Apps aus Ihrer Auswahl auf dem Tablet angezeigt. Der Vorgang kann vorzeitig abgebrochen werden, hierfür tippen Sie auf **App-Sperre deaktivieren**.

> Gerätefunktionen einschränken

Erlaubte App	s Geräteregeln	Gerät	
	App-Sperre akti	vieren	
	Gerätefunktionen ein	schränken	
ERLAUBTE APP-KATEC	JORIEN		
Soziale Med	lien		
Spiele			C
B Unterhaltun	g		
Einkaufen			

Mit dieser Funktion können Sie bestimmte systemseitige Apps ausblenden.



Wählen Sie die Apps aus, die ausgeblendet werden sollen. Anschließend tippen Sie auf **Fertig**.

Registerkarte "Geräteregeln"

Bearbeiten		
Test-Schue	ler	
Erlaubte Apps	Geräteregeln	Gerät
	Geräteregeln erstellen	
Durch	setzung aktiver Geräteregeln	beenden
	Keine Geräteregeln vorhanden	I.

Cor	itorogala orstallan
Abbrechen Gerate	regeltyp auswählen
Spontan Nutzung von Apps durchgeh	and einschränken
Tag und Uhrzeit Acps aufgrund von Tag und I	Jhrzeit einschränken

Mit dieser Funktion können Sie Regeln aufstellen, an welchem Tag oder Uhrzeit Apps eingeschränkt werden sollen. **Spontan** schränkt Apps durchgehend ein, **Tag und Uhrzeit** aktiviert die Einschränkung abhängig von einem Zeitrahmen. Tippen Sie auf eine Aus-

		0
Erlaubte Apps	Gerateregeln	Gerat
	Coritoropole orstallon	
Zurück	Eingeschränkte Apps	Weite
Soziale Me	dien	
Kommunik	ation	
Spiele		
🕒 Unterhaltu	ng	
Einkaufen		
Musik		

Legen Sie eine Kategorie fest oder wählen Sie **Benutzerdefiniert**, um konkrete App auszuwählen, die noch zur Verfügung stehen sollen. Tippen Sie auf **Weiter.**

Erlaubte Apps	Geräteregeln	Gerät
0	orätorogola oretolloa	
CEingeschränkte Apps	Apps	Weiter
💋 Safari		~
📢 Maps		
Notes		
Camera		\checkmark
😵 Photos		
Calendar		
💄 Game Center		
App Store		
🚺 Contacts		
Clock		
Videos	1	

Wählen Sie aus der Liste (durch Wischen nach unten und Antippen, die Apps aus die angezeigt werden dürfen. Anschließend tippen Sie auf **Weiter**.

Berta Apps	Website	es ufügen	Weiter	
	Website hinz Blinde Kuh www.blindekuh.de	aufügen		
	Abbrechen	Hinzufügen		
	Alle lösct	ien		

Im nächsten Schritt können Sie optional eine Allow-List erstellen. Ihr Kind kann nur die von Ihnen hinzugefügten Webseiten im Browser öffnen. Tippen Sie auf **Website hinzufügen**, tragen die erlaubte Webseite ein und tippen auf **Hinzufügen**. Diesen Schritt können Sie beliebig oft wiederholen. Anschließend tippen Sie auf **Weiter**.



Legen Sie nun einen Zeitrahmen fest, wann die Regel gelten soll. Anschließend tippen Sie auf **Weiter**.

Tag und Uhrzeit	Name der Geräteregel	Sichern
NAME		
Hausaufgabenzeit	-	
AUSGEWÄHLTE GERÄTER	EGEL	
Benutzerdefiniert		
WANN		
Werktage Von 15:00:0	00 Uhr bis 20:00:00	

Vergeben Sie einen Regelnamen und schließen den Vorgang unter **Sichern** ab.



Somit habe Sie die Möglichkeit, individuelle Regeln zu erstellen. Wenn Sie eine Regel beenden wollen, tippen Sie auf **Durchsetzung aktiver Geräteregel beenden**.

Beart Te	^{beiten} st-Schuele	er	
	Erlaubte Apps	Geräteregeln	Gerät
		Geräteregeln erstellen	
	Durchse	tzung aktiver Geräteregeln ber	enden
/ochen	ende		Löschen
s/s	Nachtruhe		—
Į.	Hausaufgabenzeit		

		Geräteregeln erstellen	
	Durchs	etzung aktiver Geräteregelr	beenden
l?	Wochenende		
P	Nachtruhe	◀	
P	Hausaufgabenzeit		

Um eine bestehende Regel zu löschen, wischen Sie die Regel nach links und tippen auf **Löschen.** Sie können auch eine Regel unabhängig vom vorher festgelegtem Zeitrahmen starten.

Start
1

Geben Sie nun die Zeit an, wie lange die Regel gelten soll. Aktivieren Sie die Regel über **Start**.

Registerkarte "Gerät"

an operation of the second sec	Gerateregeln	Gerat
ÄTEINFO		
iPad 7th Generation (DMPCKR02MF30	Wi-Fi) - 17.1.1	
Speicherplatz 📥	18% belegt	
Akku	63% verbleiben	

Falls Ihr Kind seinen Geräte-Code vergessen hat, können Sie diesen durch tippen auf **Code entfernen** zurücksetzen. Nun kann auf dem Schultablet ein neuer Geräte-Code vergeben bzw. aktiviert werden.

Diese Funktion wird nur von iOS- / iPadOS-basierten Geräten unterstützt.

Wichtiger Hinweis:

Die Nutzung der Jamf Parent App ist bei allen Herforder Schulen von Montag bis Freitag in der Zeit von **6.00-16.30 Uhr** deaktiviert. Es soll verhindert werden, dass die Geräte während der Schulzeit eingeschränkt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Schulferien nicht als unterrichtsfrei abgebildet werden!